

Opgradering fra version 7.8 til version 8 – Server med SQL

Denne vejledning gælder for opgradering fra version 7.8 til version 8 (64-bit server), hvor databaserne ligger på en SQL-server. 32-bit følger samme opgraderingsprocedure.

Vigtigt: Opgraderingen skal udføres på den server, hvor Febdok Server oprindeligt blev installeret.

Du **kan ikke** opgradere Febdok Server fra en Febdok-klient.


Før du starter Febdok efter opgraderingen, skal SQL-databasen også opgraderes. Billederne i denne vejledning er fra Windows 10.

Før opgraderingen

Du skal vide, om du har installeret 32-bit eller 64-bit versionen af Febdok.


Du **må ikke** opgradere 32-bit til 64-bit eller omvendt.

1. Hent version 8 fra vores hjemmeside: www.febdok.no
2. Start installationsfilen




Figur 1 Vælg sprog for installationen af programmet

I Danmark vælges Dansk



Figur 2 Klik på Neste

Vælg organisation



Figur 3 Vælg organisation:


NHO Elektro – Norge

AEC Sverige – Sverige

AEC Danmark – Danmark

Sähköinfo – Finland


Godkend licensaftale



Figur 4 Du skal akseptere licensaftalen for at kunne fortsætte.


Licensdokumentet findes efter installation i følgende mappe på serveren:
...\Febdok\Extra\LisensDoc

Installationssti




Figur 5 Vælg destinationsmappe (UNC-sti)

Her vælger du den mappe på serveren, hvor Febdok er installeret.
Er du i tvivl, kan du åpne filen **FebdokInstallDir.txt** i mappen *Klientsetup*.
Kopier stien fra "exec path" (efter første skråstreg).



Figur 6 Klik på Installer for at starte opgraderingen



Figur 7 Klik på Fullfør for at avslutte installationen/opgraderingen af Febdok

Opgradering af SQL-database

Febdok har ændret navnet på produktdatabasen fra **Febdok-Nelforeg** til **Febdok-ProductReg**. Du skal derfor overføre den nye produktdatabase til SQL-serveren.

Hvis dette ikke gøres, og du forsøger at starte Febdok, vises denne fejlmeddelelse:



Figur 8 Febdok-ProductReg mangler på SQL-serveren

Sådan overføres databasen

Gå ind i Febdok-mappen på serveren og start **febSql.exe**

Navn	Endringsdato	Type	Størrelse
FebDok-ProductReg.accdb	07.10.2024 11:32	Microsoft Access ...	393 080 kB
FebDok-USERreg.accdb	03.03.2025 11:42	Microsoft Access ...	1 132 kB
FebEcaCert.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	1 220 kB
FebGui.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	2 023 kB
FebIfc.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	781 kB
FebInstReg.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	889 kB
FebMaint.exe	03.03.2025 08:40	Program	23 kB
FebObjects.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	751 kB
FebPd.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	1 133 kB
FebPreferences.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	209 kB
FebPrintClassLib.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	6 411 kB
FebSql.exe	03.03.2025 08:39	Program	83 kB
FebUpdate.exe	03.03.2025 08:39	Program	536 kB
FebUserAdmin.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	132 kB
FebUtil.dll	03.03.2025 08:35	Programutvidelse	1 045 kB
Gcef.Data.DataEngine.dll	23.05.2023 07:32	Programutvidelse	248 kB
Gcef.Data.ExpressionInfo.dll	23.05.2023 07:32	Programutvidelse	218 kB
Gcef.Data.VBFunctionLib.dll	23.05.2023 07:32	Programutvidelse	105 kB
GrapeCity.ActiveReports.Chart.dll	19.06.2023 10:48	Programutvidelse	678 kB
GrapeCity.ActiveReports.Chart.win.dll	19.06.2023 10:48	Programutvidelse	2 030 kB
GrapeCity.ActiveReports.Core.DataProvid...	19.06.2023 10:53	Programutvidelse	160 kB
GrapeCity.ActiveReports.Core.Document...	19.06.2023 10:57	Programutvidelse	348 kB

Figur 9 Find og start febSql.exe

Klik på *Start* for at overføre databasen




Figur 10 Start overførslen

SQL-serveren (target) vil blive vist automatisk



Figur 11 Overførsel af databasen er i gang.



Figur 12 Klik på *Done* for at fuldføre overførslen

Start Febdok og log på

 **Febdok komplett**

Versjon	8.0 (64bit)
Versjonsdato	03.03.2025
Lisenstype	Server (SQL)
Lisensnr.	
Lisenstaker	NHO Elektro
Brukernavn	

Febdok: Bruker pålogging

Brukernavn

Passord

Ok

Avbryt



Figur 13 Log ind i version 8